

Mise à jour Serveur HFSQL

1. Connexion au centre de contrôle

Quand vous ouvrez le centre de contrôle, vous devez avoir un accès admin sur ce dernier. Si vous n'en disposez pas, il faudra faire appel à la personne responsable de cet accès.

2. Configuration du serveur

Une fois connecté, vous allez voir sur le tableau de bord une liste d'icônes. Parmi celles-ci se trouve « Configuration du serveur ».



3. Version

Dans la liste des paramètres de gauche, tout en bas vous retrouvez « version ».

The screenshot shows the 'Configuration du serveur' screen with the 'Version' section selected in the sidebar.

Version

Version actuelle du serveur	-----
Version majeure	29
Version mineure	76c
Langue	Anglais

[Plus de détails](#)

Mise à jour du serveur

Le serveur est à jour de la dernière version

Activer la mise à jour automatique

Url de mise à jour	<Serveur de mise à jour PC SOFT>
Fréquence de vérification des mises à jour	En janvier et en juillet, le 1er, à 4 heures

Si vous êtes à jour, le bouton « Mettre à jour le serveur » sera grisé.

Sinon, il sera bleu.

Mise à jour du serveur

Le serveur est à jour de la dernière version

Activer la mise à jour automatique

Url de mise à jour <Serveur de mise à jour PC SOFT>

Fréquence de vérification des mises à jour En janvier et en juillet, le 1er, à 4 heures

Mettre à jour le serveur

Lorsque vous cliquez sur « Mettre à jour le serveur », il vous demande une confirmation. Vous pouvez accepter.

Attention toutefois. Lorsque vous lancez la mise à jour, cette opération **déconnecte** les utilisateurs. La déconnexion dure moins de 30 secondes mais il n'y a pas de décompte, elle sera immédiate. Donc faites attention de faire ceci quand tout le monde est hors ligne afin qu'aucun travail ne soit perdu.

À partir d'ici, vous pouvez réaliser la mise à jour de Peps comme vous avez l'habitude de le faire. Rdv sur <https://supportpeps.com>

4. Planifier une mise à jour automatique

Afin de toujours être à jour, vous pouvez planifier une mise à jour récurrente. Quand nous la mettons en place, nous la programmons en janvier et juillet, le 1, à 4h du matin (heure du serveur).

Le menu de planification se lance dès que vous cochez la case « Activer la mise à jour Automatique ».



Mise à jour automatique du serveur

Serveur de mise à jour

Selectionner l'emplacement depuis lequel les mises à jour doivent être effectuées :

- Serveur de mise à jour de PC SOFT
- Serveur personnalisé

Url du serveur :

[Cliquer ici pour afficher de l'aide pour la mise en place d'un serveur de mise à jour personnalisé](#)



Mise à jour automatique du serveur

Fréquences des vérifications

Indiquer la fréquence à laquelle les vérifications de mises à jour doivent être effectuées

- Tous les dimanches (à 03h00, heure du serveur)
- Toutes les nuits (à 03h00, heure du serveur)
- Fréquence personnalisée



Si une nouvelle version du serveur est disponible lors de la vérification, le serveur sera automatiquement mis à jour.
Le serveur sera arrêté et les utilisateurs déconnectés pendant toute la durée de la mise à jour.



Mise à jour automatique du serveur

PCSOFT

X

Fréquence personnalisée (1/3)

Tous les mois

Certains mois seulement :

Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre



Mise à jour automatique du serveur

PCSOFT

X

Fréquence personnalisée (2/3)

Tous les jours

Certains jours de la semaine seulement :

les lundis les mardis les mercredis

les jeudis les vendredis les samedis

les dimanches

Certains jours du mois seulement :

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Mise à jour automatique du serveur

PCSOFT

X

Fréquence personnalisée (3/3)

A une heure fixe : Heure du serveur

Régulièrement, plusieurs fois dans la journée : Toutes les deux heures

Toutes les heures

La planification est terminée. Vous pouvez maintenant être sûr de bénéficier de la version la plus récente de votre service HFSQL.